

Anleitung zur Installation der zentralen Drucker des kiz auf Rechnern mit Windows Vista

Beispiel: Schwarzweiß–Laserdrucker im Zentralen Service Point des kiz, O26/5101

Schritt 1: Download der Druckerbeschreibungsdatei(en) PPDs

<http://www.uni-ulm.de/einrichtungen/kiz/medien/drucken-im-netz/queues-treiber.html>

PPD des gewünschten Druckers (hier „Adistill.pdf“) auf der lokalen Festplatte speichern

Drucker im kiz Universität Ost

Abholung der Ausdrucke: → Service-Point Universität Ost

Laserdrucker-1 (farbig)
 PostScript-Treiber (PPD): [urzcanon.ppd](#)

- QueueName: farblaser
 Ergebnis: Ausdruck im Format A4 oder A3, einseitig bedruckt
- QueueName: farblaser2side
 Ergebnis: Ausdruck im Format A4 oder A3, beidseitig bedruckt
- QueueName: farblaserfolle
 Ergebnis: Ausdruck im Format A4 auf Folie

Laserdrucker-2 (farbig)
 PostScript-Treiber (PPD): [urzpittore.ppd](#)

- QueueName: pittore
 Ergebnis: Ausdruck im Format A4 oder A3 auf Papier, einseitig bedruckt
 schneller und preisgünstiger Druck (!)
- QueueName: pittore2side
 Ergebnis: Ausdruck im Format A4 oder A3 auf Papier, beidseitig bedruckt

Laserdrucker (schwarz/weiß)
 PostScript-Treiber (PPD): [Adistill.ppd](#)

- QueueName: laser
 Ergebnis: Ausdruck im Format A4, beidseitig bedruckt
- QueueName: laser1side
 Ergebnis: Ausdruck im Format A4, einseitig bedruckt
- QueueName: lasera3
 Ergebnis: Ausdruck im Format A3, beidseitig bedruckt
- QueueName: lasera31side
 Ergebnis: Ausdruck im Format A3, einseitig bedruckt

Schritt 2: Download des Adobe PostScript Druckertreibers

<http://www.adobe.com/support/downloads/pdrrwin.htm>

Downloads

PostScript printer drivers for Windows

By downloading software from the Adobe Web site you agree to the terms of our [license agreement](#). Please read it before downloading.

To view more details about a file, click on its title. The files are sorted so that the newest files appear at the top of each version category.

Printer Drivers

Name	Size	Date
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - Swedish	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - Danish	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 (for Windows 95, 98, NT 4.0, 2000 and XP) - Dutch	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - English	7.4MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - Finnish	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - German	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - French	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - Italian	7.5MB	5/23/2002
Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 - Japanese	7.5MB	5/23/2002

Klicken Sie auf den Link für die deutsche Version

Klicken Sie im nächsten Fenster auf die Schaltfläche „Proceed to Download“.

Der Klick auf die Schaltfläche „Download now“ veranlasst den Download und das Speichern der Treiber-Installationsdatei winstger.exe auf der lokalen Festplatte

Schritt 3: LPR aktivieren

Start

Systemsteuerung




Kategorie Programme:

Programm deinstallieren

(Hinweis: „Klassische Ansicht“ von Vista wie XP!)




Windows-Funktionen ein- oder ausschalten



Druckdienste

zusätzliches Häkchen bei LPR-Anschlussmonitor

OK




Schritt 4: Kompatibilität einstellen

Der „Adobe Universal PostScript Windows Driver Installer 1.0.6 (winstger.exe) wurde für Windows XP geschrieben. Um dieses Programm unter Vista ausführen zu können, muss man die Kompatibilität des Programms auf Windows XP stellen:

Rechter Mausklick auf Dateisymbol „winstger.exe“


Eigenschaften



Kompatibilität

Häkchen bei: „Programm mit Kompatibilitätsmodus ausführen für:“

Windows XP (...)



OK

Schritt 5: Warteschlange einrichten

Startmenü


Systemsteuerung




Kategorie Hardware und Sound: Drucker



Drucker hinzufügen




Einen lokalen Drucker hinzufügen



Neuen Anschluss erstellen:
„LPR Port“




Weiter




LPD-Servername ... :
lpr1.rz.uni-ulm.de

Name des Druckers oder ...
(hier z.B): laser

OK




Abbrechen (jawohl!!)



Schritt 6: Installation des Adobe PS-Treibers


Doppelklick auf Dateisymbol
„winstger.exe“



weiter



Annahme



Daraufhin einmalige Meldung: Druckerinstallationstyp

... neuen Postscript Drucker installieren...

... Weiter ...

Lokaler Drucker (jajwoh!!)




Weiter

Gewünschten Anschluss wählen (wurde in Schritt 5 angelegt):

lpr1.rz.uni-ulm.de:laser

Weiter





Druckermodell auswählen:

Durchsuchen

PPD für den gewünschten
Drucker auswählen


OK

Weiter



Gewünschtes Druckermodell
markieren

Weiter



Nicht freigeben


Weiter

Druckername: einen beliebigen
sprechenden Namen für
den neuen Drucker


Als Standarddrucker: Nein

Testseite: Ja, außer beim Ein-
richten einer Plotter-Queue

Weiter



Installieren



Drucker jetzt konfigurieren?
Nein

Weiter



Häkchen beliebig setzen oder
entfernen bei Liesmich-Datei

Fertigstellen



Wenn Sie sofort weitere Drucker und Warteschlangen hinzufügen möchten:

- entsprechende PPD(s) herunterladen
- Wiederholung der Schritte 5 und 6: Warteschlange/n einrichten und Installation des Adobe–PostScript–Treibers mit der/den entsprechenden PPD/s.